

ZWCAD 2026

설치 및 라이선스 활성화 (Network 버전)



CONTENTS

- 1 Part 1
ZWCAD Network 다운로드
(메인 서버 PC)
- 2 Part 2
ZWCAD Network 서버 셋팅
(서버 활성화 및 네트워크 셋팅)
- 3 Part 3
ZWCAD 라이선스 되돌리기
(PC 포맷 및 변경 시 라이선스 회수)
- 4 Part 4
ZWCAD 클라이언트 설치
(클라이언트 설치 및 활성화)

An aerial night view of a city, likely Seoul, with a prominent network overlay of white lines and glowing nodes. The overlay is concentrated on two tall buildings in the foreground, which are also illuminated with bright lights. The city lights and a river are visible in the background.

ZWCAD Network 다운로드



ZWCAD 메인 서버 다운로드

ZWCAD 2026 다운로드 방법

[STEP 1]

www.zwsoft.co.kr 에 접속하여 ZWCAD Network License Manager 파일을 다운로드 합니다.
(검은색 Download 버튼을 클릭하여 정보 기입 후, 다운로드 합니다.)



1) ZWCAD FULL (전문가용) / LT (일반용)



ZWCAD 2026 Official (64bit)

dwg Compatible (한글판)

Windows

Download

manual



ZWCAD 2026 Network License Manager (64bit)

네트워크 라이선스 사용자를 위한 서버 설치 파일


Windows

Download

manual


[STEP 2]

다운로드 경로에서 설치 파일을 우클릭하여 관리자 권한으로 실행합니다.
(설치는 반드시 관리자 권한으로 설치해야 원활한 제품 사용이 가능합니다)



[STEP 3]

설치 경로를 확인한 후, [계속] 버튼을 클릭합니다.




[STEP 4]

아래 이미지와 같이 <최종 사용자 사용권 계약>을 스크롤을 내려 내용 확인 후, [동의 및 설치] 버튼을 클릭합니다.




[STEP 5]

정상적으로 설치가 진행되고 있는 창입니다.



[STEP 6]

설치가 완료되면 [완료]를 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.



An aerial night view of a city, likely Seoul, with a prominent network overlay of white lines and glowing nodes. The overlay is concentrated on two tall buildings in the foreground, which are also illuminated with bright lights. The city lights and a river are visible in the background.


ZWCAD Network 셋팅



ZWCAD 라이선스 활성화 및 셋팅


[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 관리자를 실행한 후, 모든 라이선스의 [라이선스 활성화]를 클릭해줍니다.




[STEP 2]

활성화 ID에 24자리 라이선스 코드를 입력하고, 라이선스 수량에 구입(사용) 수량 입력 후 [활성화] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 3]

라이선스 활성화가 완료되면 [완료] 버튼을 클릭하여 인증을 완료합니다.




[STEP 4]

모든 라이선스에 제품이 알맞게 등록되었는지 확인합니다.




[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 구성을 실행합니다.



[STEP 2]


Config Service 탭 선택 후, 아래의 순서대로 설정합니다.



1. 서버 이름 입력
2. C:\Program Files\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Manager\lmgrd.exe
3. C:\Program Files\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Manager\LicenseFile.lic
4. C:\Program Files\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Manager\license.log
(없으면 메모장 생성)
5. Use Service 체크
6. Start Service at Power up 체크
(Flexnet Licensing Service Required는 자동 체크됩니다.)
7. Save Service 를 클릭한 후 나타나는 모든 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭합니다.


[STEP 3]

Service / License File 탭 선택 후 네모 박스 체크




[STEP 4]

Start/Stop/Reread 탭 선택, Start Server 클릭합니다.
하단에 "Server Start successful." 문구가 나오면 서버 설정이 완료되었습니다.



[STEP 5]


Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭하여 서버가 정상적으로 구동되었는지 확인합니다.



※ FlexNet Licensing error: -15,570 해결방법


[STEP 1]

Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭합니다.
스크롤을 내린 후, FlexNet Licensing error:-15,570 메시지가 뜨는지 확인합니다.




[STEP 2]

작업표시줄의 빈 공간에 우클릭하여 작업 관리자를 실행합니다.




[STEP 3]

서비스 탭 선택, [서비스 열기] 혹은 우측 상단 점 3개 클릭 후 [서비스 열기] 를 클릭해줍니다.




< Window 10 >



< Window 11 >

[STEP 4]

목록에서 "ZWSOFT Network License Manger" 를 찾은 후, 우클릭 하여 속성(R)을 클릭합니다.




[STEP 5]

로그온 탭 선택, 로컬 시스템 계정 선택 하고 적용 및 확인 버튼을 눌러줍니다.



[STEP 6]


Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭하여, 서버가 정상적으로 구동되었는지 확인합니다.



※ 포트 고정


[STEP 1]

Config Services 탭 선택, [View Log...]를 클릭해줍니다.




[STEP 2]

스크롤을 내려 Listening port 와 TCP-port 를 확인합니다.



[STEP 3]


파일탐색기로 "C:\Program Files\ZWSoftware\ZWSoftware Network License Manager" 경로에 들어갑니다. [LicenseFile.lic] 파일을 열어줍니다. (연결프로그램 : 메모장)



[STEP 4]

[STEP 2]에서 확인한 Listening port (2700X)와 TCP-port (PORT=XXXXX)를 작성하여 저장해줍니다. 바로 저장이 되지 않는다면, 바탕화면 등의 경로에 저장 후 파일 덮어쓰기 해줍니다.

※ 기존 LMTOOLS 서버가 존재하는 경우, PORT 겹침을 방지하기 위해 Listening port 를 27001 이상으로 설정해줍니다.



※ 방화벽 고정


[STEP 1]

제어판 – 시스템 및 보안 – Windows Defender 방화벽 – 고급 설정을 눌러줍니다.



[STEP 2]

좌측의 [인바운드 규칙] 클릭 후, 우측의 [새 규칙...]을 클릭합니다.



An aerial night view of a city, likely Seoul, with a prominent network overlay of white lines and glowing nodes. The network is concentrated on two tall buildings in the foreground, which are also covered in the same pattern. The city lights and a river are visible in the background.

ZWCAD Network 되돌리기




ZWCAD 라이선스 회수
(서버 PC 포맷 및 변경)

* Network 버전 되돌리기는 반드시 서버가 멈춘 상태에서 진행하여야 합니다.


[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 구성을 실행합니다.




[STEP 2]

Start/Stop/Reread 탭에서 Forced Server Shutdown 체크 후 Stop Server 버튼을 클릭합니다. 'Stopping Server' 문구가 뜨면 정상적으로 서버 종료 완료입니다.




[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 관리자를 실행합니다.




[STEP 2]

휴지통 [] 아이콘을 클릭합니다.




[STEP 3]

[반환] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

반환 완료 안내 문구가 나오면 [완료] 버튼을 클릭합니다.



An aerial night view of a city, likely Seoul, with a prominent network overlay of white lines and glowing nodes. The network is concentrated on two tall buildings in the foreground, which are also highlighted with a grid of white lines. The city lights and a river are visible in the background.

ZWCAD Network 클라이언트 설치



ZWCAD 클라이언트 설치 및 활성화

[STEP 1]

www.zwsoft.co.kr 에 접속하여 알맞은 제품군의 ZWCAD 2026 설치 파일을 다운로드 합니다.
(검은색 Download 버튼을 클릭하여 정보 기입 후, 다운로드 합니다.)



1) ZWCAD FULL (전문가용) / LT (일반용)



ZWCAD 2026 Official (64bit)

dwg Compatible (한글판)

Windows

Download

manual



ZWCAD 2026 Network License Manager (64bit)

네트워크 라이선스 사용자를 위한 서버 설치 파일

Windows

Download

manual

2) ZWCAD MFG (Mechanical)



ZWCAD MFG 2026 Official (64bit)

dwg Compatible (한글판)

Windows

Download

manual

3) ZWCAD LM (Limited MFG)



ZWCAD LM 2026 (64bit)

dwg Compatible (한글판)

Windows

Download

manual

대한민국 대표 CAD 솔루션

다운로드를 위한 양식을 정확하게 입력해 주시기 바랍니다.

이름*

이름

이메일주소*

이메일주소

@

선택

휴대폰*

-

-

지역*

지역

회사명*

회사명

분야선택*

분야선택

알게된 경로

경로선택

구매이력*

☐ 구매 이력 있음 ☐ 구매 이력 없음

☒ 전체동의

☒ 개인정보 수집 및 활용 약관 동의 (필수)

☒ 이벤트 및 뉴스레터 이메일 구독 신청 (선택)

[※ 개인정보 활용 동의서 자세히 보기](#)

다운로드

Tutorial Contents 바로 가기


blog

※ ZWCAD 2025 버전부터 32bit 지원이 중단되었습니다.

ZWCAD 2026 설치 방법

[STEP 1]

아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 설치 파일을 관리자 권한으로 실행합니다.



[STEP 2]

설치 경로를 확인한 후, [계속] 버튼을 클릭합니다. 아래 이미지와 같이 <최종 사용자 사용권 계약>을 스크롤을 내려 내용 확인 후, [동의 및 설치] 버튼을 클릭합니다.




[STEP 3]

정상적으로 설치가 진행되고 있는 창입니다.




[STEP 4]

설치가 완료되면 [완료]를 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.



[STEP 1]

바탕화면에 생성된 [ZWCAD 2026] 아이콘을 더블 클릭하여 ZWCAD 2026 을 실행합니다.




[STEP 2]

실행 후 [인증]버튼 클릭 후, 활성화 창이 뜨면 [라이선스 활성화]버튼을 클릭합니다.



[STEP 3]

[네트워크 라이선스 활성화]를 클릭합니다. 서버 이름/IP 및 포트 입력 후 검증 후 서버 라이선스를 체크하고 활성화 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

올바른 IP를 입력하였는지 확인 후 [종료]를 클릭한 뒤 ZWCAD 를 실행합니다.



ZWCAD 2026 IP주소 변경 방법

[STEP 1]

스패너 [] 아이콘을 클릭합니다.



[STEP 2]

서버 PC의 IP 기입 후 [검증] 버튼을 클릭합니다.
라이선스 선택 후 활성화 버튼을 클릭 합니다.



[STEP 3]

올바른 IP를 입력하였는지 확인 후 [종료]를
클릭한 뒤 ZWCAD 를 실행합니다.

