ZWCAD 2026
설치 및 라이센스 활성화
(Standalone 버전)

CONTENTS

1 Part 1
ZWCAD 다운로드

2 Part 2
ZWCAD 설치

3 Part 3
ZWCAD 라이선스 활성화

4 Part 4
ZWCAD 라이선스 되돌리기
(PC 포맷 및 변경 시 라이선스 회수)

ZWCAD 2026 다운로드 방법

[STEP 1]

www.zwsoft.co.kr 에 접속하여 알맞은 제품군의 ZWCAD 2026 설치 파일을 다운로드 합니다.
(검은색 Download 버튼을 클릭하여 정보 기입 후, 다운로드 합니다.)

1) ZWCAD FULL (전문가용) / LT (일반용)



2) ZWCAD MFG (Mechanical)

3) ZWCAD LM (Limited MFG)

※ ZWCAD 2025 버전부터 32bit 지원이 중단됩니다.

[STEP 1]

아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 설치 파일을 관리자 권한으로 실행합니다.



[STEP 2]

설치 경로를 확인한 후, [계속] 버튼을 클릭합니다. 아래 이미지와 같이 <최종 사용자 사용권 계약>을 스크롤을 내려 내용 확인 후, [동의 및 설치] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 3]

정상적으로 설치가 진행되고 있는 창입니다.

[STEP 4]

설치가 완료되면 [완료]를 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.

ZWCAD 2026 활성화 방법

[STEP 1]

바탕화면에 생성된 [ZWCAD 2026] 아이콘을 더블 클릭하여 ZWCAD 2026을 실행합니다.



[STEP 2]

실행 후 [인증]버튼 클릭 후, 활성화 창이 뜨면 [라이선스 활성화]버튼을 클릭합니다.

[STEP 3]

[온라인 활성화] 탭 선택 후, 활성화 ID란에 라이센스 코드 24자리를 기입한 후 [활성화] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

[완료]를 클릭합니다.



ZWCAD 2026 되돌리기 방법

[STEP 1]

시작 메뉴에서 ZWCAD 2026 → 라이선스 관리자를 관리자 권한으로 실행합니다.



[STEP 2]

라이선스 관리자에서 [화살표] 아이콘을 클릭합니다.

[STEP 3]

우측 하단의 [반환] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

아래와 같이 반환 완료라고 뜨면 라이선스 반환 완료입니다.



ZWCAD 2026
설치 및 라이선스 활성화
(Network 버전)

CONTENTS

1 Part 1
ZWCAD Network 다운로드
(메인 서버 PC)

2 Part 2
ZWCAD Network 서버 셋팅
(서버 활성화 및 네트워크 셋팅)

3 Part 3
ZWCAD 라이선스 되돌리기
(PC 포맷 및 변경 시 라이선스 회수)

4 Part 4
ZWCAD 클라이언트 설치
(클라이언트 설치 및 활성화)

ZWCAD Network 다운로드

ZWCAD 메인 서버 다운로드

[STEP 1]

www.zwsoft.co.kr 에 접속하여 ZWCAD Network License Manager 파일을 다운로드 합니다.
(검은색 Download 버튼을 클릭하여 정보 기입 후, 다운로드 합니다.)

1) ZWCAD FULL (전문가용) / LT (일반용)



[STEP 2]

다운로드 경로에서 설치 파일을 우클릭하여 관리자 권한으로 실행합니다.
(설치는 반드시 관리자 **권한으로** 설치해야 원활한 제품 사용이 가능합니다)



[STEP 3]

설치 경로를 확인한 후, [계속] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

아래 이미지와 같이 <최종 사용자 사용권 계약>을 스크롤을 내려 내용 확인 후, [동의 및 설치] 버튼을 클릭합니다.

[STEP 5]

정상적으로 설치가 진행되고 있는 창입니다.



[STEP 6]

설치가 완료되면 [완료]를 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.



ZWCAD Network 셋팅

ZWCAD 라이선스 활성화 및 셋팅

ZWCAD 2026 서버 프로그램 활성화 방법

[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 관리자를 실행한 후, 모든 라이선스의 [라이선스 활성화]를 클릭해줍니다.



[STEP 2]

활성화 ID에 24자리 라이선스 코드를 입력하고, 라이선스 수량에 구입(사용) 수량 입력 후 [활성화] 버튼을 클릭합니다.

[STEP 3]

라이선스 활성화가 완료되면 [완료] 버튼을 클릭하여 인증을 완료합니다.



[STEP 4]

모든 라이선스에 제품이 알맞게 등록되었는지 확인합니다.

[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 구성을 실행합니다.



[STEP 2]

Config Service 탭 선택 후, 아래의 순서대로 설정합니다.



1. 서버 이름 입력
2. C:₩Program Files₩ZWSOFT₩ZWSOFT Network License Manager₩lmgrd.exe
3. C:₩Program Files₩ZWSOFT₩ZWSOFT Network License Manager₩LicenseFile.lic
4. C:₩Program Files₩ZWSOFT₩ZWSOFT Network License Manager₩license.log
   (없으면 메모장 생성)
5. Use Service 체크
6. Start Service at Power up 체크
   (Flexnet Licensing Service Required는 자동 체크됩니다.)
7. Save Service 를 클릭한 후 나타나는 모든 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭합니다.

[STEP 3]

Service / License File 탭 선택 후 네모 박스 체크



[STEP 4]

Start/Stop/Reread 탭 선택, Start Server 클릭합니다.
하단에 "Server Start successful." 문구가 나오면 서버 설정이 완료되었습니다.



[STEP 5]

Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭하여 서버가 정상적으로 구동되었는지 확인합니다.



※ FlexNet Licensing error: -15,570 해결방법

[STEP 1]

Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭합니다.
스크롤을 내린 후, FlexNet Licensing error:-15,570 메시지가 뜨는지 확인합니다.



[STEP 2]

작업표시줄의 빈 공간에 우클릭하여 작업 관리자를 실행합니다.



[STEP 3]

서비스 탭 선택, [서비스 열기] 혹은 우측 상단 점 3개 클릭 후 [서비스 열기] 를 클릭해줍니다.



< Window 10 >



< Window 11 >

[STEP 4]

목록에서 "ZWSOFT Network License Manger" 를 찾은 후, 우클릭 하여 속성(R)을 클릭합니다.



[STEP 5]

로그온 탭 선택, 로컬 시스템 계정 선택 하고 적용 및 확인 버튼을 눌러줍니다.



[STEP 6]

Server Status 탭 선택, Perform Status Enquiry 클릭하여, 서버가 정상적으로 구동되었는지 확인합니다.



※ 포트 고정

[STEP 1]

Config Services 탭 선택, [View Log...]를 클릭해줍니다.



[STEP 2]

스크롤을 내려 Listening port 와 TCP-port 를 확인합니다.



[STEP 3]

파일탐색기로 "C:₩Program Files₩ZWSOFT₩ZWSOFT Network License Manager" 경로에 들어갑니다. [LicenseFile.lic] 파일을 열어줍니다. (연결프로그램 : 메모장)



[STEP 4]

[STEP 2]에서 확인한 Listening port (2700X)와 TCP-port (PORT=XXXXX)를 작성하여 저장해줍니다. 바로 저장이 되지 않는다면, 바탕화면 등의 경로에 저장 후 파일 덮어씌우기 해줍니다.

※ 기존 LMTOOLS 서버가 존재하는 경우, PORT 겹침을 방지하기 위해 Listening port 를 27001 이상으로 설정해줍니다.



※ 방화벽 고정

[STEP 1]

제어판 – 시스템 및 보안 – Windows Defender 방화벽 – 고급 설정을 눌러줍니다.

[STEP 2]

좌측의 [인바운드 규칙] 클릭 후, 우측의 [새 규칙...]을 클릭합니다.



[STEP 3]

앞서 확인한 Listening port 와 TCP-port 총 2가지 포트를 오픈해줍니다.

새 인바운드 규칙 마법사 > 규칙 종류에서 포트(O) 선택 > 다음 > 프로토콜 및 포트에서 TCP(T) 선택 / 특정 로컬 포트(S) 선택 후 포트 번호 입력 > 다음 > 작업에서 연결 허용(A) 선택 > 다음 > 프로필에서 전체 선택 > 다음 > 이름에서 이름(N): 포트 번호 입력 / 설명(옵션)(D): 설명 입력 > 마침

ZWCAD Network 되돌리기

ZWCAD 라이선스 회수
(서버 PC 포맷 및 변경)

* Network 버전 되돌리기는 반드시 서버가 멈춘 상태에서 진행하여야 합니다.

[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 구성을 실행합니다.



[STEP 2]

Start/Stop/Reread 탭에서 Forced Server Shutdown 체크 후 Stop Server 버튼을 클릭합니다.
'Stopping Server' 문구가 뜨면 정상적으로 서버 종료 완료입니다.



ZWCAD 2026 Network License 되돌리기 방법

[STEP 1]

시작 메뉴에서 네트워크 라이선스 관리자를 실행합니다.



[STEP 2]

휴지통 [🗑] 아이콘을 클릭합니다.

[STEP 3]

[반환] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 4]

반환 완료 안내 문구가 나오면 [완료] 버튼을 클릭합니다.



ZWCAD Network 클라이언트 설치

ZWCAD 클라이언트 설치 및 활성화

ZWCAD 2026 다운로드 방법

[STEP 1]

www.zwsoft.co.kr 에 접속하여 알맞은 제품군의 ZWCAD 2026 설치 파일을 다운로드 합니다.
(검은색 Download 버튼을 클릭하여 정보 기입 후, 다운로드 합니다.)

1) ZWCAD FULL (전문가용) / LT (일반용)



2) ZWCAD MFG (Mechanical)

3) ZWCAD LM (Limited MFG)

※ ZWCAD 2025 버전부터 32bit 지원이 중단되었습니다.

[STEP 1]

아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 설치 파일을 관리자 권한으로 실행합니다.



[STEP 2]

설치 경로를 확인한 후, [계속] 버튼을 클릭합니다. 아래 이미지와 같이 <최종 사용자 사용권 계약>을 스크롤을 내려 내용 확인 후, [동의 및 설치] 버튼을 클릭합니다.



[STEP 3]

정상적으로 설치가 진행되고 있는 창입니다.

[STEP 4]

설치가 완료되면 [완료]를 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.

ZWCAD 2026 활성화 방법

[STEP 1]

바탕화면에 생성된 [ZWCAD 2026] 아이콘을 더블 클릭하여 ZWCAD 2026 을 실행합니다.



[STEP 2]

실행 후 [인증]버튼 클릭 후, 활성화 창이 뜨면 [라이선스 활성화]버튼을 클릭합니다.

[STEP 3]

[네트워크 라이선스 활성화]를 클릭합니다.
서버 이름/IP 및 포트 입력 후 검증 후
서버 라이선스를 체크하고 활성화 버튼을 클릭합니다.

[STEP 4]

올바른 IP를 입력하였는지 확인 후 [종료]를 클릭한 뒤 ZWCAD 를 실행합니다.

ZWCAD 2026 IP주소 변경 방법

[STEP 1]

스패너 [ ] 아이콘을 클릭합니다.

[STEP 2]

서버 PC의 IP 기입 후 [검증] 버튼을 클릭합니다.
라이선스 선택 후 활성화 버튼을 클릭 합니다.

[STEP 3]

올바른 IP를 입력하였는지 확인 후 [종료]를 클릭한 뒤 ZWCAD 를 실행합니다.